# Interne notater

### STATISTISK SENTRALBYRÅ

92/9

1. juni 1992

# Innføring i bruk av COMPAREX STORMASKIN

Av Kristian Lønø Min erfaring etter en del år i SSB, er at nye brukere på Comparex stormaskin ofte bruker lenger tid enn nødvendig på å lære seg stormaskinens miljø. Jeg ser også at det er mange som bare bruker en liten del av de mange mulighetene som finnes og at mange ting gjøres unødig tungvint.

Det har hittil vært et problem å finne informasjon om hvordan ting kan gjøres, fordi informasjonen er spredt over utallige manualer, hefter, løsblad osv. Jeg har forsøkt å samle en del av det viktigste i dette notatet. Håpet er at notatet kan bidra til å gjøre det enklere å lære seg bruken av maskinen, dessuten at det kan fungere som en oppslagsbok også for mer drevne brukere.

Kommentarer og forslag til forbedringer mottas med takk!

Kristian Lønø Gruppe for EDB, Personstatistikk (GEP), Oslo

## Innhold

Innledning	1
Generelt om Comparexmaskinen	2
Pålogging og avlogging	4
Lage datasett interaktivt	8
Editoren Starte editering . Tekstfeltet . Linjenummerfeltet . Bla-feltet . Kommandofeltet . Funksjonstaster . Listing av membere . Søking i teksten . Feilsituasjoner .	10 10 11 12 13 14 15 16 19 21
Jobbkjøringer Eksekvering av jobber Behandle ferdig kjørte jobber Kjørerapportens oppbygning Kommandoene NEXT og PREV Utskrift av jobber	22 22 23 24 25 26 28
Utskrift av program og annen tekst	29
Listing og behandling av datasett	30 30 30
VEDLEGG Forskjellige typer datasett. Lagringsmedia Tekstfilers editorprofil Forhåndsinnstillinger Enklere vandring mellom menyer Kommunikasjon PC <==> stormaskin Styretegn til skriver	34 35 36 37 38 40 41 42
Sukkoraregister	43

### Innledning

Dette notatet henvender seg til deg som skal lage programmer og kjøre jobber på Comparex stormaskin. For å beherske denne delen av stormaskinen, trenger man visse basiskunnskaper. Disse er forsøkt forklart her. Valg av programmeringsverktøy og hvordan man programmerer, berøres ikke. Dette finnes det egne notater og /eller manualer om.

Mange av forklaringene i notatet beskriver operasjoner som skal gjøres med tastetrykk. Når spesialtastene (de som ikke er bokstaver og tall) omtales, skriver jeg dem slik: [Spesialtast]. Det betyr at den tasten det står spesialtast på, skal trykkes. Når det er 2 spesialtaster som er like, vil det i parentes stå hvilken du skal velge (eks. [Ctrl] (venstre) betyr at det er den venstre Ctrl-tasten som skal benyttes). Når to taster står rett etter hverandre, betyr det at den tasten som kommer først skal holdes ned mens den andre trykkes ([Alt][F8] betyr at du skal holde Alt-tasten nede mens F8-tasten trykkes).

For noen program finnes det informasjonsfiler som er tilgjengelig for alle:

SAS.DIV	Informasjon om SAS
TAB.DIV	Programeksempler og tips om TAB
EZT.DIV	Programeksempler og tips om Easytrieve Plus
EZT.STD.MODULER	Eksempler på program for vanlige problemstillinger i Easytrieve
	Plus

Annen litteratur om Comparex stormaskin og programvaren vi bruker:

IBM brukerveiledning	Nyttig veiledning med hovedvekt på drifttekniske ting.
	Fåes på brukerstøttesenteret.
IBM manualer	Manualene til stormaskinen. Disse finnes det mange av.
	De viktigste er JCl-, ISPF- og TSO-manualene. Disse er
	utplassert mange steder, blant annet på
	brukerstøttesenteret, EDB-seksjonen og hos de lokale
	EDB-gruppene.
IBM'S JCL (kort innføring)	INO 88/10. Kort og grei oversikt over det vesentlige
	innen JCL. Skrevet av Liv Daasvatn.
HÅNDBOK I BRUK AV SAS	INO 86/42. Innføring i bruk av SAS. Skrevet av Liv
	Daasvatn.
HÅNDBOK I BRUK AV TAB	INO 90/23. Innføring i bruk av tabellprogrammet TAB.
	Skrevet av Kristian Lønø.
EASYTRIEVE PLUS	INO 92/1. Innføring i bruk av filbehandlingsprogrammet
	Easytrieve Plus. Skrevet av Kristian Lønø.

### **Generelt om Comparexmaskinen**

Comparex 8/89 er vår sentrale stormaskin. Den er 100% IBM-kompatibel, det betyr at all programvare for IBM stormaskin kan brukes på Comparex. Det er driftskontoret som sørger for vedlikehold, oppgraderinger, tilganger osv. Når du skal bruke maskinen vil du logge deg på et system som kalles TPX (Terminal Productivity Executive). Fra TPX skal du logge deg på TSO (Time Sharing Option). Dette systemet ligger oppå operativsystemet som heter MVS/ESA (Multi Virtual Storage/Enterprise System Architecture). TSO er i seg selv et lite brukervennlig kommandospråk. For å slippe å bruke systemets tildels kryptiske kommandoer og syntakser, er menysystemet ISPF (Interactive System Productivity Facility) laget. ISPF gjør det lettere for deg å bruke maskinen.

For å administrere jobber som kjøres, brukes et system som heter JES2 (Job Entry System 2). Når du skal skal kjøre en jobb, må du fortelle JES2 hvem du er, hva slags program du skal kjøre, hvilke filer du skal bruke osv. Til dette formålet bruker du JCL (Job Control Language). Operativsystemet er driftskontorets ansvar, og det vil den vanlige bruker ikke merke noe særlig til, selv om det ikke er mulig å bruke maskinen uten et operativsystem.

Vi har ca. 700 brukere tilknyttet stormaskinen, 600 interne og 100 eksterne. Maksimalt kan 200 brukere være pålogget samtidig.

Det meste av SSB's statistikkproduksjon foregår på stormaskinen, men fordi den pr. idag er dyrere å bruke enn arbeidstasjoner, arbeides det med å overføre statistikkproduksjon dit. Men så lenge vi har en stormaskin er det viktig å bruke den mest mulig effektivt og til de oppgaver den er best til.

I motsetning til PC-en aktiverer du bare stormaskinen når du trykker en funksjonstast eller [ENTER]. Det du skriver i skjermbildet ditt, det være seg kommandoer eller tekst, blir først sendt til maskinen for behandling når du trykker en av de nevnte tastene. Maskinen vil automatisk logge deg av, hvis du ikke har aktivisert maskinenen i løpet av 20 minutter.

Tastaturet har mange av de samme funksjoner som på PC-en. Noen taster har en annen betydning:

[Ctrl] (høyre)	[ENTER]. Utfør aktivitet.
[]	Hopp til første felt på neste linje (linjeskift)
[→]]	Hopp til neste felt (tabulator)
[ ←]	Hopp til forrige felt (skift tabulator)
[Ctrl] (venstre)	Løs opp fastlåst skjerm (reset) og avslutt innsettingsmodus
[Home]	Hjem til kommandofeltet
[Insert]	Start innsettingsmodus
[Delete]	Slett tegnet markøren står på
[← ]	Slett tegnet til venstre for markøren
[End]	Slett resten av linja
[Alt][Esc]	Hopper fra stormaskin til PC (tilbake igjen også)
[Pause]	Blank skjermen
[Print Scrn]	Skriver skjermbildet til lokal skriver (hvis du har det)
[Page Up]	Avbryt operasjon (ATTENTION) (virker av og til)
[Page Down]	Gå til TPX-menyen
[Alt][F1]	Diverse definisjoner, f.eks fil for skjermkopi
[Alt][F2]	Skriv skjermbildet til fil definert vha [Alt][F1], valg a.
[Alt][F8]	Avslutt stormaskinhermer
[Alt][F11]	Avbryt venting ved filoverføring fra PC

Funksjonstastene har en annen betydning her enn i f.eks. Word Perfect. Disse står beskrevet i kapitlet om editoren, side 15. Alle tastene har samme funksjon alle steder, bortsett fra at enkelte av dem ikke virker overalt.

Alle steder som på fargeskjermer er grønne, kan du rette på ved å skrive over. Felt som ikke er grønne eller gir grønne bokstaver når du prøver å skrive i dem, er låst. Skriving i låste felt gjør ofte at hele skjermen låser seg. En fåstlåst skjerm markeres med denne teksten nederst til venstre på skjermen:

#### XX 4 RESET - try again.

Når du har gitt en ordre til maskinen, vil skjermen være fastlåst helt til ordren er utført. Maskinen markerer at den jobber med teksten på følgende måte nederst til venstre på skjermen:

#### XX 1 WAIT.

For å fortelle at du er i innsettingsmodus, blir dette markert nederst til høyre på skjermen med tegnet A.

Program som benyttes til statistikkproduksjon og analyse:

SAS	Statistisk analyse, filbehandling, rapporter, grafikk etc.
NATURAL	Databaseprogrammering (mot ADABAS).
TAB	Tabeller og aggregering av filer.
TAB68	Tabeller.
PRINTERTAB	Tabeller.
SYNCSORT	Sortering, selektering og kopiering av filer.
EASYTRIEVE PLUS	Filbehandling, omkoding, rapporter etc.
SIMULA	Personmodeller og simuleringer.
FORTRAN	Økonomiske modeller og statistiske analyser.
IEFBR14	Filallokering og sletting.

### Pålogging og avlogging

Når du har startet stormaskinhermeren (også kalt stormaskinemulator) fra PC-en din, vil du få fram det påloggingingsbildet (det såkalte VTAM-bildet), som ser slik ut:

.

	////// 000000 / 00/ 00 00////// 000000 / 00//////00 000000 STATIST	////// 000000 / 00/ 00 00////// 000000 / 00//////00 000000 CISKSENTRA	//////// 000000000 / 00/ 00/ 0000000 / 00/ 00/ 00/ 00/ 00////00 00000000
Gyldige kommandoer TPX == PRODCICS == HANDELSCICS == DOBIS/LIBIS == Brukerstøttesenter GI KOMMA	:: ==> TPX ==> CICS1 ==> CICS3 ==> DOBIS cet Tlf. 4962/240 ANDO ===>	TSO PRODCICS1 ADA/NAT (CICS) NORGES BANK 08/5115	===> TSO brukerident ===> CICS2 ===> CICS4 ===> TROLL
•			0-001

Før du kan logge deg på må du ha en brukerident. Det får du ved å henvende deg til Brukerstøttesentert (BSS). For å logge deg på skriver du **TPX** slik som vist her:

	////// 000000 / 00/ 00 00////// 000000 / 00/ 00	////// 000000 / 00/ 00 00////// 00//////00 0000000 ISKSENTRA	//////// 000000000 / 00/ 00/ 0000000 / 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00/ 00000000
Gyldige kommandoer TPX ===> PRODCICS ===> HANDELSCICS ===> DOBIS/LIBIS ===> Brukerstøttesenteret GI KOMMANI	<pre>TPX CICS1 CICS3 DOBIS TIf. 4962/2408 00 ===&gt; TPX</pre>	TSO PRODCICS1 ADA/NAT (CICS) NORGES BANK /5115	===> TSO brukerident ===> CICS2 ===> CICS4 ===> TROLL
8			0-001

Etter at du har trykket [ENTER] dukker et nytt bilde opp. Her taster du inn brukeridenten og passordet ditt. Det vil ikke synes på skjermen, så pass nøye på at du skriver det riktig:



Når passordet ditt er godkjent, får du opp et skjermbildet som inneholder informasjon om hvem du logger deg på som, når du sist var pålogget osv.:

*	***************************************	* * * * *	
*	MELDING: TNO0025	*	
*	TSS701I O414KRL LAST-USED 14 MAY 92 08: 49 SYSTEM=SSB1 FACILITY=TSO	*	
*	TSS702I COUNT=10533 MODE=FAIL LOCKTIME =NONE NAME=KRISTIAN LØNØ	*	
* *	TRYKK ENTER FOR & FORTSETTE	*	
*	===>	*	
* *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	

Det står at du skal trykke [ENTER] for å fortsette, så det er neste skritt i påloggingen.

TPX MENY FOR 0414KRL PANELID - TNO0041 TERMINAL- TRLUO015 MODELL - 3292-2 SYSTEM - SSBTPX MENY=PA2 TASTER:KOMMANDO=ENTER HOPP=\ J PRINT=NONE KOMMANDOTEGN=\ SESJON SESJ.TAST SESJONS BESKRIVELSE STATUS PFK 1 TSO m/autologon CICS1 PFK 2 PRODCICS \_ CICS2 PFK 3 PRODCICS1 \_ CICS3 PFK 4 PFK 5 HANDELSCICS BEDREG, TIMEREG, SSB-DATA/DOK CICS4 \_\_\_\_ PFK 6 DOBIS Biblioteksystemet KOMMANDO ===> CHECK MESSAGES PF13=HJELP PF19=OPP PF20=NED PF22=VENSTRE PF23=HøYRE H =CMD HJELP 0-001

Neste bildet du får opp på skjermen er den såkalte TPX-menyen:

Her velger du TSO m/autologon. Det gjør du ved å trykke [F1], eller ved først å trykke [ $\leftarrow$ -<sup>1</sup>] (linjeskift), hvilket flytter markøren oppå streken som står til venstre for valget, for deretter å trykke [ENTER].

Du får nå opp et bilde med en del meldinger. Endel er på engelsk, endel er på norsk. Spesielt de som står på norsk bør du lese, da dette er meldinger fra driftskontoret. Når du har lest meldingene, trykker du [ENTER] og får opp et nytt bilde. Dette er hovedmenyen:

----- HOVEDMENY FOR BRUKERE -----VELG SYSTEM ===> \*\*\*\*\* \* MVS / ESA - ISPF / PDF \* 0 ISPF-PARAMETERE A ADABAS/NATURAL BRUKER -0414KRL BROWSE -08:25 B SSB-DIALOGER TID TERMINAL -N3278 2 EDIT С NYHETER/INFO 3 UTILTIES D DOKS PF TASTER-24 FOREGROUND E SSBDOK 4 5 BATCH F JCLCHECK O OVERFØRINGER PC. 6 COMMAND G P PRINTERTAB. DIALOG TEST 7 H DFHSM Data-admin. Q 8 SDSF R ISDS Ι S SAS INTERAKT. T Db-søk/SSB-DATA J JES/328X Κ L TLMS/Tape-arkiv M MUCO ANALYSE N PROGRAM X AVSLUTT U UTOPIA v RSDB W SSB-DATA Z ENGELSK VEILEDNING 0-001

Som du ser er det mange valgmuligheter her. Dette notatet dreier seg om valgene 2, 3 og 8 på denne menyen.

Comparex stormaskin

Når du er ferdig vil du gjerne logge deg ut. Det gjør du ved først å komme til hovedmenyen (med [F4] eller [F3]). Fra hovedmenyen velger du X, som er AVSLUTT. Du vil, hvis dine forhåndsinnstillinger er riktige, få opp en nesten tom skjerm. Under den linja det står READY på skriver du LOGOFF, trykker [ENTER], og vil om kort tid være logget av og TPX-menyen vil dukke opp på skjermen din igjen. For å gå ut av TPX, skriver du \K i kommandofeltet (etter KOMMANDO ===>). Du vil nå få fram påloggingsbildet igjen.

Hvis du nå også vil avslutte stormaskinhermeren, trykker du [Alt][F8], hvilket gir deg dette resultatet:

	Ext 281 302 3270 TASK SELECTION
ID	ITEM
a	Communicate
b	Communication Profile Tasks
Z	Exit
Type ID letter to choose ITEM	1; press ENTER:

Velger du Z og trykker [ENTER] fjernes stormaskinhermeren fra minnet i PC-en din.

٦

### Lage datasett interaktivt

For å lage et datasett må du velge deg fram til en meny der det er mulig å lage datasett. Det vil du finne ved å velge pkt. 3 på hovedmenyen (UTILITIES). Dette vil gi deg en ny meny, og her velger du pkt. 2 (DATASET). Nå har du kommet til menyen der du lager nye datasett.

De datasettene som inneholder program og andre tekster, kalles brukerdatasett. Brukerdatasettets navn består av 3 deler. Den første skal være brukeridenten din, de to andre velger du selv. Hvert ledd i navnet kan være på maksimalt 8 tegn og det må begynne med en bokstav (A-Z).

Brukeridenten din skal du skrive utenfor PROJECT, slik som i skjermbildet under. De to andre delene av navnet skriver du etter GROUP og TYPE. For å lage datasettet velger du A etter OPTION. Når dette er gjort trykker du [ENTER].

----- DATA SET UTILITY -----OPTION ===> A A - Allocate new data set C - Catalog data set U - Uncatalog data set R - Rename entire data set D - Delete entire data set S - Data set information (short) blank - Data set information **ISPF LIBRARY:** PROJECT ===> 0414KRL GROUP ===> KURS ===> COMPAREX TYPE OTHER PARTITIONED OR SEQUENTIAL DATA SET: DATA SET NAME ===> VOLUME SERIAL ===> (If not cataloged, required for option "C") DATA SET PASSWORD ===> (If password protected) 0-001 Du har nå valgt navn på brukerdatasettet ditt. Nå har du fått opp et nytt skjermbilde. Her skal si mer om datasettet. Bildet vil ferdig utfylt se slik ut:

DATA SET NAME: 0414KRL.KURS.COMPAR VOLUME SERIAL ===> GENERIC UNIT ===> TSO SPACE UNITS ===> TRKS PRIMARY QUANTITY ===> 10 SECONDARY QUANTITY ===> 5 DIRECTORY BLOCKS ===> 20 RECORD FORMAT ===> FB RECORD LENGTH ===> 80 BLOCK SIZE ===> 3120 EXPIRATION DATE ===>	<pre>REX (Blank for authorized default volume) * (Generic group name or unit address) * (BLKS, TRKS, or CYLS) (In above units) (In above units) (In above units) (Zero for sequential data set) (YY/MM/DD, YYYY/MM/DD YY.DDD, YYYY/DDD in Julian form DDDD for retention period in days or blank)</pre>
( * Only one of these fields ma	ay be specified) 0-001

VOLUME SERIAL	Navn på disk (ikke nødvendig)
GENERIC UNIT	Navn på disktype (her TSO)
SPACE UNITS	Enhet for størrelse på datasettet (her TRKS, spor)
PRIMARY QUANTITY	Størrelsen datasettet kan ha (her 10 TRKS)
SECONDARY QUANTITY	Ekstra størrelse som brukes hvis nødvendig (5 TRKS). Denne
	ekstraplassen vil du få 15 ganger hvis nødvendig, altså maks. 75
	TRKS)
DIRECTORY BLOCKS	Plass satt av til oversikt over hvilke membere (filer) som er i
	datasettet. 20 blokker gir deg maks. 120 membere (20*6). Hvis du
	ikke oppgir noe her, blir ikke datasettet ditt partisjonert, men
	sekvensielt (se vedlegget "Forskjellige typer datasett", side 35).
<b>RECORD FORMAT</b>	Hvordan filen skal være organisert (FB betyr at alle recordene
	skal være like lange (fast recordlengde) og at recordene skal
	samles i blokker)
<b>RECORD LENGTH</b>	Recordlengden (her 80)
BLOCK SIZE	Blokkstørrelse. Når du velger 3120 her, betyr det at hver blokk
	inneholder 3120/80 = 39 records. Hver blokk må inneholde et helt
	antall records (når recordlengden er fast)
	(Blokkstørrelse/recordlengde = et heltall).
EXPIRATION DATE	Eventuell blankingsdato

Brukerdatasett skal ligge på en TSO-disk. Plassen som er satt av i eksemplet skulle holde for de fleste. Recordlengden for brukerdatasett vil normalt være 80 og blokkstørrelsen kan gjerne være 3120. Når alle disse informasjoner om datasettet er fylt ut, trykker du [ENTER] for å lage det.

### Editoren

#### Starte editering

Før du kan bruke editoren må du ha laget et datasett (se Lage datasett interaktivt). Editoren kaller du opp ved å velge pkt 2. fra hovedmenyen. Du vil nå få fram et skjermbilde som ser omtrent slik ut:

```
----- EDIT - ENTRY PANEL ------
COMMAND ===>
 ISPF LIBRARY:
   PROJECT ===> 0414KRL
   GROUP ===> KURS
TYPE ===> COMPAREX
                           ===>
                                           ===>
                                                           ===>
   MEMBER ===>
                                  (Blank or pattern for member selection list)
OTHER PARTITIONED OR SEQUENTIAL DATA SET:
   DATA SET NAME ===>
VOLUME SERIAL ===>
                                  (If not cataloged)
DATA SET PASSWORD ===>
                                 (If password protected)
PROFILE NAME
                   ===>
                                 (Blank defaults to data set type)
 INITIAL MACRO
                                 LMF LOCK ===> YES
                   ===>
                                                       (YES, NO or NEVER)
FORMAT NAME
                                  MIXED MODE ===> NO
                                                        (YES or NO)
                   ===>
0-001
```

Du skal her angi navnet på datasettet ditt. På linjene utenfor PROJECT, GROUP og TYPE skriver du navnet på datasettet, og på linjen med MEMBER skriver du navnet du vil at den teksten din skal ha. Når du nå trykker [ENTER] vil du få et nesten tomt skjermbilde:

Du er nå kommet inn i selve editoren. Det er her du skal skrive inn teksten din. Når du har skrevet inn en tekst, vil det kunne se slik ut:

COMMANI	) ===>	.L. KOK	5.COMPARE	SA (IRD)	- 01.00			SCROLL =	===> CSR
****	*******	*****	* * * * * * * * * *	******	TOP OF	DATA **	* * * * * * * * * *	******	* * * * * * * * *
00001	//0414KRI	, JOB	(8019),'	KRL',MS	GLEVEL=	(2,0),			
00002	11	CLA	SS=A,MSGC	LASS=X,	NOTIFY=	0414KRL	,REGION=40	96K	
00003	//01	EXE	C TAB1B,F	REGION=4	096K				
00004	//INPUT	DD I	OSN=TAB.D	)IV (DATA	),DISP=	SHR			
00005	//TABELL	DD .	SYSOUT=*						
00006	//SYSIN	DD	*						
00007		START	TYPE=P						
80000	KJØNN	FIELD	(27,1,X)						
00009	ALDER	FIELD	(28,3,X)						
000010		TEST	50						
00011		SØJLE	S1						
00012		SØJLE	S2:S3, (F	(JØNN =	1:2)				
00013		FORSP	ALDER, PH	RINT=1					
00014	TABELL	FILE	PRINT, MA	XLIN=46	, OVERFL	OW			
00015		HDR	(1-4), (1	-72)	•				
00016	Tabell 1.	Utsk	rivinger	etter k	jønn og	alder.	1989		
000018	Alder					Beag	e kiønn	Menn	Kvinner
00019	***								
00020		MOVE	(42,10.7	(-) *3.51					

Bildet er delt inn i fire deler:

Kommandofeltet. Bla-feltet. Linjenummerfeltet. Tekstfeltet.

Tekstfeltet

```
EDIT ---- 0414KRL.KURS.COMPAREX(TAB) - 01.00 ----- COLUMNS 001 072
COMMAND ===>
                                                SCROLL ===>CSR
//TABELL DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
000005
000006
000007
            START TYPE=P
          FIELD (27,1,X)
000008
      KITONN
            FIELD (28,3,X)
TEST 50
000009
      ALDER
000010
000011
             SØJLE S1
            SØJLE S2:S3, (KJØNN = 1:2)
FORSP ALDER, PRINT=1
000012
000013
      TABELLFILEPRINT, MAXLIN=46, OVERFLOWHDR(1-4), (1-72)
000014
000015
000016
      Tabell 1. Utskrivinger etter kjønn og alder. 1989
000017
              Alder
                                  Begge kjønn Menn Kvinner
000018
000019
      000020
 ****
```

Teksten din skal skrives inn i tekstfeltet.

**Comparex stormaskin** 

Linjenummerfeltet

EDIT	- 0414KRL.KUR	S.COMPAREX (TAB) - 01.00	)	COLUMNS	001 072
COMMAND	===>			SCROLL	===> CSR
*****	* * * * * * * * * * * * *	********************* TOP OF	F DATA *************	*******	*****
000001	//0414KRL JO	B (8019),'KRL',MSGLEVE	L = (2, 0),		
000002	// CL	ASS=A, MSGCLASS=X, NOTIFY	Y=0414KRL, REGION=409	6K	
000003	//01 EX	EC TAB1B, REGION=4096K			
c00004	//INPUT DD	DSN=TAB.DIV(DATA), DISH	P=SHR		
000005	//TABELL DD	SYSOUT=*			
00a006	//SYSIN DD	*			
000007	STAR	T TYPE=P			
rr2008	KJØNN FIEL	D (27,1,X)			
rr0009	ALDER FIEL	D (28,3,X)			
((7010	TEST	50			
000011	SØJL	E S1			
000012	SØJL	E S2:S3, (KJØNN = 1:2)			
((0013	FORS	P ALDER, PRINT=1			
000014	TABELL FILE	PRINT, MAXLIN=46, OVER	FLOW		
000015	HDR	(1-4), (1-72)			
000016	Tabell 1. Uts	krivinger etter kjønn «	og alder. 1989		
000018	Alder		Begge kjønn	Menn	Kvinner
000019					
000020	MOVE	(42,10,Z-)*3,S1			
*****	****	**************************************	OF DATA *********	******	******

.

Linjenummerfeltet har 2 funksjoner:

- 1. Viser linjenummer
- 2. Linjekommandoer skrives her

De viktigste linjekommandoer:

I	Legge inn en ny linje (INSERT)
D	Slette en linje (DELETE)
R	Repetere en linje (REPEAT)
С	Kopiere en linje (COPY)
Μ	Flytte en linje (MOVE)
Α	Angir at en linje skal flyttes eller kopieres etter denne (AFTER)
B	Angir at en linje skal flyttes eller kopieres før denne (BEFORE)
COL	Gir en linjal på en egen linje (denne regnes ikke som en del av teksten)
TABS	Gir en linje der du kan merke av tabulatorer (denne regnes ikke som en del av teksten)
0	Kopier/flytter tekst til linjer det er tekst på fra før (OVERLAY)
TS	Teksten deles der makøren står og tekst bak markøren flyttes ned på en egen linje (TEXT SPLIT)
(	Teksten forskyves to hakk til venstre og det som eventuelt sto i de første to posisjonene på linja forsvinner
)	Teksten forskyves to hakk til høyre og det som eventuelt sto i de to siste posisjonene på linja forsvinner
<	Teksten forskyves to hakk til venstre hvis det er mulig uten å slette tegn
>	Teksten forskyves to hakk til høyre hvis det er mulig uten å slette tegn
LC	Alle bokstaver (unntatt Æ, Ø og Å) gjøres små (LOWER CASE)
UC	Alle bokstaver (unntatt æ, ø og å) gjøres STORE (UPPER CASE)

Alle disse linjekommandoene (unntatt COL, A, B, TS), kan gjøres flere ganger i en operasjon. Kommandoen blir utført så mange ganger som det tallet du setter etter kommandoen.

C5	kopierer 5 linjer.
M3	flytter 3 linjer.
(7	flytter teksten på linja 7 posisjoner til venstre.
I10	setter inn 10 blanke linjer.
R4	repeterer en linje 4 ganger.
LC4	gjør alle bokstaver små for 4 linjer.

Disse kommandoene (unntatt I), kan også brukes i blokker. Dette gjøres ved å skrive kommandoen to ganger på den første linja du skal gjøre noe med og to ganger på den siste. (Eks: Istedenfor D skriver du altså DD. Det vil føre til at alle linjer fra den første med DD på til den siste med DD, vil bli slettet når du trykker [ENTER]).

Blokkommandoene RR, ((, )), <<, >> kan også gjøres flere ganger i en operasjon. Da skriver du tallet bak den dobbelte kommandoen.

Eks:

RR2

RR

E

Linjene fra og med RR2 til og med RR blir repetert 2 ganger når du trykker [ENTER].

#### **Bla-feltet**

EDIT	0414KRI	.KURS	. COMPARI	EX (TAB)	- 01.00			- COLUMN	s 001	072
COMMAND	===>							SCROLI	, ===;	>CSR
* * * * * *	* * * * * * * * *	*****	* * * * * * * *	* * * * * * *	* TOP OF	DATA	* * * * * * * * * * *	******	* * * * *	*****
000001	//0414KRI	JOB	(8019)	,'KRL',	MSGLEVEL	=(2,0)	,			
000002	11	CLA	SS=A,MS	GCLASS=	X, NOTIFY	=0414K	RL, REGION=4	1096K		
000003	//01	EXE	C TAB1B	REGION	=4096K					
000004	//INPUT	DD /	DSN=TAB	.DIV(DA	TA), DISP	=SHR				
000005	//TABELL	DD /	SYSOUT=	*						
000006	//SYSIN	DD	*							
000007		START	TYPE=P							
800000	KJØNN	FIELD	(27,1,)	X)						
000009	ALDER	FIELD	(28,3,)	X)						
000010		TEST	50							
000011		SØJLE	S1							
000012		SØJLE	S2:S3,	(KJØNN	= 1:2)					
000013		FORSP	ALDER,	PRINT=1						
000014	TABELL	FILE	PRINT,	MAXLIN=	46, OVERF	LOW				
000015		HDR	(1-4),	(1-72)						
000016	Tabell 1.	Utsk	rivinge	r etter	kjønn o	og alde	er. 1989			
000018	Alder					Be	age kiønn	Menn	 Kv	inner
000019										
000020		MOVE	(42,10	,Z-)*3,	S1					
* * * * * *	* * * * * * * * *	*****	******	******	BOTTOM	OF DAT	TA *******	* * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * *

Bla-feltet bruker du for å fortelle hvordan blaing i dataene skal utføres.

**Comparex** stormaskin

Til høyre for SCROLL skrives en av følgende bla-kommandoer:

` C	Dette er den klart beste måten å bla i dataene på! Blar til den posisjonen i teksten markøren befinner seg (hvis markøren er utenfor teksten blas det en side) (CSR)
Р	Blar en side (PAGE) (Standardverdi)
Н	Blar en halv side (HALF)
Μ	Blar så langt det er mulig (MAX)
5	Blar 5 linjer eller posisjoner (til(hvilket som helst tall kan velges)

.

#### Kommandofeltet

EDIT	- 0414KRL.KU	JRS.COMPAREX(TAB) - 01.0	0	COLUMNS	001 072
COMMAND	===> sub	*******	E 53m3 +++++++++++	SCROLL	===>CSR
000001	//0414KRT.	TOB (8019) (KPL/ MSCIEVE	F DATA = 12 0		
000002	// (	CLASS=A MSGCLASS=X NOTIE	Y = 0.414 KRI. REGION=40	96K	
000003	//01 1	EXEC TABLE REGION= $4096K$	1-0414MAD, MEGION-40	5011	
000004	//INPUT I	DD DSN=TAB.DIV(DATA).DIS	P=SHR		
000005	//TABELL I	DD SYSOUT=*			
000006	//SYSIN I	DD *			
000007	STA	ART TYPE=P			
000008	KJØNN FIH	ELD (27,1,X)			
000009	ALDER FIN	ELD (28,3,X)			
000010	TES	ST 50			
000011	SØ	JLE S1			
000012	SØJ	JLE S2:S3, (KJØNN = 1:2)			
000013	FOI	RSP ALDER, PRINT=1	77.011		
000014	TABELL FII	LE PRINT, MAXLIN= $46, OVEF$	(F, LOM		
000015	Taball 1 Ut	(1-4), (1-72)	og alder 1090		
000017			og alder. 1989		
000018	Alder		Begge kjønn	Menn	Kvinner
000019	MOX	VF (42 10 7-)*3 S1			
*****	*********	**************************************	I OF DATA ********	* * * * * * * * *	****

Kommandofeltet brukes til å skrive kommandoer som gjelder hele teksten.

Etter COMMAND skrives kommandoen du vil ha utført

SAVE	Lagrer dataene dine
CANCEL	Kansellerer alt du har gjort siden sist dataene ble oppdatert (forkortes til CAN)
SUBMIT	Sender en jobb til eksekvering (SUB)
RESET	Fjerner eventuelle meldinger (RES)
LOCATE	Flytt til linje n, velg linjenr selv (L)
PROFILE	Viser hvilken profil filen din har, se vedlegget "Tekstfilers Editorprofil", side 37 (PROF)
RECOVERY	Setter sikkerhetskopiering på(ON)/av(OFF) (REC)
FIND	Finn tekst (F)
CHANGE	Bytt tekst (C)
UNNUM	Sørger for at linjene nummereres fra 1 og utover, og at eventuelle linjenummer som står i tekstfeltet fjernes.
CAPS	ON sørger for at små bokstaver blir gjort om til store når [ENTER]
NULLS	OFF gjør at posisjoner det ikke er skrevet i, regnes som blanke, mens ON gjør at uskrevne posisjoner regnes som tomme
CREATE	Lagrer hele eller deler av teksten med et nytt navn (CRE)
REPLACE	Lagrer (overskriver) hele eller deler av teksten med et navn som ekstisterer fra før (REPL).
COPY	Kopierer en annen tekst inn i teksten du skriver.
MOVE	Flytter en annen tekst inn i teksten du skriver.
SORT	Sorterer filen.
EDIT	Skrive en ny tekst uten å gå ut av den forrige.
UNDO	Gir deg tilbake teksten slik den så ut før du trykket [ENTER] eller en funksjonstast. Virker bare når sikkerhetskopiering er satt på (REC ON).
¤JCK	JCL-siekk. Siekker JCL og markerer hvis det er noe galt.
KONV	Konverterer små bokstaver til store (også æ, $\phi$ og å) for hele teksten din.

#### Funksjonstaster

•

[F1]	HELP. Denne er meget god, så nøl ikke med å bruke den.
[F2]	SPLIT. Deler skjermen i to. Delingen skjer der markøren står.
[F3]	END. Avslutter editering og går til forrige meny. Vil vanligvis også lagre
	dataene dine (Dette avgjøres med AUTOSAVE i profilen til datasettet).
<b>[F4]</b>	RETURN. Avslutter editering og går til hovedmenyen. Det samme som å
	trykke [F3] flere ganger på rad.
[F5]	RFIND. Gjentar et søk.
[F6]	RCHANGE. Gjentar en endring.
[F7]	UP. Blar så mye oppover som bla-feltet beskriver.
[F8]	DOWN. Blar så mye nedover som bla-feltet beskriver.
[F9]	SWAP. Hopper til det andre skjermbildet (hvis skjermen er delt).
[F10]	LEFT. Blar så mye til venstre som bla-feltet beskriver.
[F11]	RIGHT. Blar så mye til høyre som bla-feltet beskriver.
[F12]	CURSOR. Flytter markøren til kommandofeltet.

Som du ser er det 4 taster som kan brukes for å bla i dataene. Stormaskinens brukermiljø er nemlig bygd opp slik at du må bruke egne taster for å bla i data. Piltastene brukes kun til å flytte markøren rundt i det skjermbildet du er i.

.

Eksemplet under viser hvor de 4 bla-tastene vil føre deg når du står i skjermbildet med X i (en firkant tilsvarer et skjermbilde).

	[F7]	
[F10]	X	[F11]
	[F8]	

I kombinasjon med bla-tastene kan du bruke disse kommandoene i kommandofeltet:

M Blar så langt som mulig i den retning du velger.
5 Blar 5 linjer i den retning du velger, velg selv hvor mye du vil bla.

#### Listing av membere

Når du har minst ett member i datasettet ditt, kan du liste dem opp. Når du har valgt pkt. 2 på hovedmenyen får du opp dette bildet:

```
----- EDIT - ENTRY PANEL
                                                   _____
COMMAND ===>
ISPF LIBRARY:
   PROJECT ===> O414KRL
   GROUP ===> KURS
TYPE ===> COMPAREX
                           ===>
                                           ===>
                                                           ===>
   MEMBER ===>
                                 (Blank or pattern for member selection list)
OTHER PARTITIONED OR SEQUENTIAL DATA SET:
   DATA SET NAME ===>
VOLUME SERIAL ===>
                                 (If not cataloged)
DATA SET PASSWORD ===>
                                 (If password protected)
PROFILE NAME
                                (Blank defaults to data set type)
                   ===>
INITIAL MACRO
                                 LMF LOCK ===> YES
                                                         (YES, NO or NEVER)
                  ===>
FORMAT NAME
                   ===>
                                 MIXED MODE ===> NO
                                                        (YES or NO)
                                                                              0-001
```

Hvis du ikke oppgir noe membernavn utenfor MEMBER ===>, vil du få en liste over alle membere i datasettet ditt. Denne kan se slik ut:

EDIT 0414KRL	.KURS.COMPAREX		ROW 000	01 OF 00004
COMMAND ===>			SCROL	L ===> CSR
NAME E7T	VV.MM CREATED	CHANGED SI	ZE INIT I	
	01.00 92/05/05	92/05/05 12:14 92/05/05 12:14	20 20	0 0414KRL
SYNCSORT	01.00 92/05/05	92/05/05 12.13	6 6	0 0414KRL
TAB	01.02 92/04/21	92/04/21 15.18	20 20	0 0414KRL
**END**	01.02 52,01/21	52/01/21 10.10	20 20	• • • • • • •
1				
_				
1=				0-001

Dette bildet er også delt i fire:

Kommandofeltet Bla-feltet Valgfeltet Informasjonsfeltet

Bla-feltet virker på samme måte som i editoren. Kommandofeltet har disse mulighetene:

S

L

Velg member. Velger du et navn som finnes i lista (f.eks. S TAB), vil du starte å editere dette. Velger du et navn som ikke finnes i lista, vil du få opp et tomt skjermbilde, og du kan starte å skrive inne en ny tekst.
Lokaliser member. Skriver du f.eks L TA, vil det member som starter med TA, komme i linje 2 i skjermbildet. Denne er nyttig hvis du har mange membere i datasettet ditt.

IT 0414KRL.KUI MMAND ===>	RS.COMPAREX -				ROV	N 00001	·OF 00004
NAME EZT LAGFIL SYNCSORT TAB **END**	VV.MM 01.00 01.00 01.00 01.02	CREATED 92/05/05 92/05/05 92/05/05 92/04/21	CHAN 92/05/05 92/05/05 92/05/05 92/04/21	3ED 12:14 12:15 12:14 15:18	SIZE 20 5 6 20	INIT 20 5 6 20	MOD ID 0 0414KRL 0 0414KRL 0 0414KRL 0 0414KRL
							0-001

Informasjonsfeltet inneholder liste over membere i datasettet. Dessuten får du vite en del om hvert member:

VVVersjonnr. Settes til 1 når et member lages (VERSION NUMBER).MMEndringsnr. Antall ganger memberet er lagret (MODIFICATION LEVEL)CREATEDDatoen memberet ble laget (CREATION DATE)CHANGEDDatoen memberet sist er endret (DATE/TIME MODIFIED).SIZEAntall linjer memberet har (CURRENT NO. LINES)INITAntall linjer memberet hadde første gang det ble lagret (INITIAL NO. LINES).MODAntall linjer endret, virker bare ved NUMBER ON-modus (NO. MODIFIED LINES).IDBrukeridenten til den som sist oppdaterte memberet (USER ID).	NAME	Membernavn.
MMEndringsnr. Antall ganger memberet er lagret (MODIFICATION LEVEL)CREATEDDatoen memberet ble laget (CREATION DATE)CHANGEDDatoen memberet sist er endret (DATE/TIME MODIFIED).SIZEAntall linjer memberet har (CURRENT NO. LINES)INITAntall linjer memberet hadde første gang det ble lagret (INITIAL NO. LINES).MODAntall linjer endret, virker bare ved NUMBER ON-modus (NO. MODIFIED LINES).IDBrukeridenten til den som sist oppdaterte memberet (USER ID).	VV	Versjonnr. Settes til 1 når et member lages (VERSION NUMBER).
CREATEDDatoen memberet ble laget (CREATION DATE)CHANGEDDatoen memberet sist er endret (DATE/TIME MODIFIED).SIZEAntall linjer memberet har (CURRENT NO. LINES)INITAntall linjer memberet hadde første gang det ble lagret (INITIAL NO. LINES).MODAntall linjer endret, virker bare ved NUMBER ON-modus (NO. MODIFIED LINES).IDBrukeridenten til den som sist oppdaterte memberet (USER ID).	MM	Endringsnr. Antall ganger memberet er lagret (MODIFICATION LEVEL).
CHANGEDDatoen memberet sist er endret (DATE/TIME MODIFIED).SIZEAntall linjer memberet har (CURRENT NO. LINES)INITAntall linjer memberet hadde første gang det ble lagret (INITIAL NO. LINES).MODAntall linjer endret, virker bare ved NUMBER ON-modus (NO. MODIFIED LINES).IDBrukeridenten til den som sist oppdaterte memberet (USER ID).	CREATED	Datoen memberet ble laget (CREATION DATE)
SIZEAntall linjer memberet har (CURRENT NO. LINES)INITAntall linjer memberet hadde første gang det ble lagret (INITIAL NO. LINES).MODAntall linjer endret, virker bare ved NUMBER ON-modus (NO. MODIFIED LINES).IDBrukeridenten til den som sist oppdaterte memberet (USER ID).	CHANGED	Datoen memberet sist er endret (DATE/TIME MODIFIED).
INITAntall linjer memberet hadde første gang det ble lagret (INITIAL NO. LINES).MODAntall linjer endret, virker bare ved NUMBER ON-modus (NO. MODIFIED LINES).IDBrukeridenten til den som sist oppdaterte memberet (USER ID).	SIZE	Antall linjer memberet har (CURRENT NO. LINES)
MODAntall linjer endret, virker bare ved NUMBER ON-modus (NO. MODIFIED LINES).IDBrukeridenten til den som sist oppdaterte memberet (USER ID).	INIT	Antall linjer memberet hadde første gang det ble lagret (INITIAL NO. LINES).
ID Brukeridenten til den som sist oppdaterte memberet (USER ID).	MOD	Antall linjer endret, virker bare ved NUMBER ON-modus (NO. MODIFIED LINES).
	ID	Brukeridenten til den som sist oppdaterte memberet (USER ID).

#### Valgfeltet:

COMMAND ===>         SCROLL ===>CSR           NAME         VV.MM CREATED CHANGED SIZE INIT MOD ID           S EZT         01.00 92/05/05 92/05/05 12:14 20 20 0 0414KRL           LAGFIL         01.00 92/05/05 92/05/05 12:15 5 5 0 0414KRL           SYNCSORT         01.00 92/05/05 92/05/05 12:14 6 6 0 0414KRL           TAB         01.02 92/04/21 92/04/21 15:18 20 20 0 0414KRL           **END**	EDIT	0414KRL.KURS.COM	PAREX -				ROV	00001	OF (	0004
NAME         VV.MM         CREATED         CHANGED         SIZE         INIT         MOD         ID           S         EZT         01.00         92/05/05         92/05/05         12:14         20         20         0.414KRL           LAGFIL         01.00         92/05/05         92/05/05         12:15         5         5         0.414KRL           SYNCSORT         01.00         92/05/05         92/05/05         12:14         6         6         0.0414KRL           TAB         01.02         92/04/21         92/04/21         15:18         20         20         0.414KRL           **END**         01.02         92/04/21         92/04/21         15:18         20         20         0.414KRL	СОММА	ND ===>						SCROLL	===	>CSR
EZT       01.00 92/05/05 92/05/05 12:14       20       0 0414KRL         LAGFIL       01.00 92/05/05 92/05/05 12:15       5       5       0 0414KRL         SYNCSORT       01.00 92/05/05 92/05/05 12:14       6       6       0 0414KRL         TAB       01.02 92/04/21 92/04/21 15:18       20       20       0 0414KRL         **END**		NAME	VV.MM	CREATED	CHAN	GED	SIZE	INIT	MOD	ID
LAGFIL 01.00 92/05/05 92/05/05 12:15 5 5 0 0414KRL SYNCSORT 01.00 92/05/05 92/05/05 12:14 6 6 0 0414KRL TAB 01.02 92/04/21 92/04/21 15:18 20 20 0 0414KRL **END**	S	EZT	01.00	92/05/05	92/05/05	12:14	20	20	0	O414KRL
SYNCSORT 01.00 92/05/05 92/05/05 12:14 6 6 0 0414KRL TAB 01.02 92/04/21 92/04/21 15:18 20 20 0 0414KRL **END**		LAGFIL	01.00	92/05/05	92/05/05	12:15	5	5	0	O414KRL
TAB 01.02 92/04/21 92/04/21 15:18 20 20 0 0414KRL **END**		SYNCSORT	01.00	92/05/05	92/05/05	12:14	6	6	0	O414KRL
**END**		TAB	01.02	92/04/21	92/04/21	15:18	20	20	0	O414KRL
		**END**								
· · · ·										
										·

Her velger du et member i lista. Skriv S i valgfeltet utenfor det member du vil editere og trykk [ENTER].

#### Søking i teksten

Kommandoene FIND og CHANGE har mange muligheter. Syntaksen er slik:

FIND	<u>next</u> <u>chars</u> startpos sluttpos fra til prev prefix first suffix last word all								
NEXT	finn neste forekomst (standardverdi)								
PREV	finn forrige forekomst								
FIRST	finn første forekomst								
LAST	finn siste forekomst								
ALL	finn alle forekomster (antallet vil vises i øverste høyre hjørne av								
	skjermbildet)								
CHARS	Finn bokstaver som passer med søkebegrepet (standardverdi)								
PREFIX	Finn ord som begynner med søkebegrepet								
SUFFIX	Finn ord som ender på søkebegrepet								
WORD	Finn helt ord som tilsvarer søkebegrepet								
STARTPOS	Første kolonne som skal gjennomsøkes								
SLUTTPOS	Siste kolonne som skal gjennomsøkes								
FRA	Første linje som skal gjennomsøkes.								
TIL	Siste linje som skal gjennomsøkes.								

,

For å begrense et søk til bestemte linjer, må den første og den siste linja du vil søke gjennom markeres. Dette gjør du ved å gi dem en merkelapp (Label). Merkelappen skal skrives i linjenummerfeltet, og den må begynne med . (punktum).

Du kan også bruke FIND og CHANGE på tegntyper:

F P'='	Finn hvilket som helst tegn
F P'^'	Finn første ikke-blanke tegn
F P'.'	Finn første ikke-synlige tegn
F P'Æ'	Finn første numeriske tegn
F P'-'	Finn første ikke-numeriske tegn
F P'Ø'	Finn første bokstav (ikke æ, ø, å, Æ, Ø eller Å)
F P'<'	Finn første lille bokstav (ikke æ, ø eller å)
F P'>'	Finn første STORE bokstav (ikke Æ, Ø eller Å)
F P'Å'	Finn første spesialtegn (også æ, ø, å, Æ, Ø og Å)

Syntaksen for CHANGE er den samme som FIND, bortsett fra at du i tillegg må oppgi hva du skal endre til. Når du avgrenser søket/endringen til bestemte posisjoner eller du har blanke tegn i søkebegrepet, skal det stå i fnutter (c all 'liten pus' 'STOR KATT' 12 35).

EDIT	- 0414KRL	.KURS	COMPAR	EX (TAB)	- 01.00			COLUMNS	001 072
COMMAND	===> c al.	l p'='	<b>''</b> 1 ******	9 .a .!	b ** TOP OF	DATA *	* * * * * * * * * * *	SCROLL	===>CSR
000001 000002 000003 000004 000005	//0414KRI // //01 //INPUT //TABELL	JOB CLA EXE DD DD	(8019) SS=A,MS C TAB1B DSN=TAB SYSOUT=	,'KRL', GCLASS= ,REGION .DIV(DA	MSGLEVEL: =X,NOTIFY: J=4096K ATA),DISP:	=(2,0), =0414KRI =SHR	L,REGION=40	96K	
.A0007 000008	KJØNN	START FIELD	TYPE=P (27,1,	X)					
000000 000010 000011 000012	ADDER	TEST SØJLE SØJLE	50 S1 S2:S3,	<pre> (KJØNN PRINT=1 </pre>	= 1:2)				
000014 .B0015	TABELL	FILE	PRINT, (1-4),	MAXLIN= (1-72)	46, OVERF	LOW			
000016	Tabell 1.	Utsk	rivinge	r etter	kjønn o	g alder	. 1989		
000018	Alder					Beg	ge kjønn	Menn	Kvinner
000020	*****	MOVE	(42,10 *****	,Z-)*3, *****	S1 BOTTOM	OF DATA	*******	*****	****

I eksemplet over vil alle tegn i posisjon 1-9 for linjene som starter med .A og slutter med .B endres til blanke.

Hvis du skal gjøre mange endringer som er nesten like, er det kjedelig å skrive hele kommandoen hver eneste gang. Da kan du skrive en & (ampersand) før kommandoen (&c all 'galt' 'riktig'). Dette gjør at kommandoen vil stå igjen i kommandofeltet når den er utført. Da kan du lett endre kommandoen uten å måtte skrive hele sulamitten en gang til.

#### Feilsituasjoner

#### **MEMBER IN USE**

Flere kan ikke editere et member samtidig. Når du får denne meldingen, betyr det at en annen editerer memberet du prøver å editere. Denne andre kan være deg selv i det andre skjermbildet, så sjekk dette ved å hoppe til det andre skjermbildet ([F9]). Hvis det ikke er det, må du vente til den andre er ferdig med editeringen før du kan starte.

#### NO SPACE IN DIRECTORY.

Denne meldingen sier at du ikke har plass til flere membere. Før du kan få lagret et nytt member, må du fjerne et annet. Dette gjør du ved å dele skjermen i to ([F2]) og i den nye delen fjerner du et member. Hvis du ikke har noen membere å fjerne, kan du opprette et nytt datasett og så lagre teksten i det andre bildet på dette.

#### SYSTEM ABEND 0D37.

Datasettet er fullt. Dette høres mer kritisk ut enn det normalt er. Dette skyldes operativsystemets måte å lagre membere i et datasett. Når du laget datasettet, sa du hvor mye plass datasettet skulle få. Den første gangen du lagrer et member, vil det oppta en viss del av denne. Neste gang du lagrer memberet, vil hele memberet lagres på en ny del av det området som er avsatt for datasettet. Den plassen den forrige utgaven opptok, vil nå være brukt, men ikke tilgjengelig. For hver gang du lagrer et member, vil et nytt område bli brukt og et gammelt bli liggende opptatt og utilgjengelig. Etter en del lagringer vil datasettet ditt være fullt. Da er det på tide med en komprimering av datasettet. Komprimeringen vil fjerne den plassen de gamle utgavene av dine memberet som ikke lot seg lagre før komprimeringen. Hvis du fortsatt (etter komprimeringen) ikke får lagret memberet, først da betyr det at datasettet virkelig er fullt. Datasettet lar seg dessverre ikke utvide, så løsningen på det problemet er å lage et nytt datasett. Komprimering gjør du lettest som beskrevet under "Listing og behandling av datasett", side 31.

#### EDIT NOT ALLOWED

Denne meldingen kan du få hvis prøver å starte editering fra under pkt. 3.4 fra hovedmenyen, og forrige editering av datasettet ble avbrutt, f. eks. ved at du ble automatisk avlogget. Du får nå ikke lov til å editere datasettet før du har gitt beskjed om hva du skal gjøre med datasettet. Dette får du bare gjort fra pkt. 2 fra hovedmenyen. Når du går dit, vil du etterhvert få opp et skjermbilde som spør om du skal fortsette editeringen der du slapp før avbruddet. Når du har svart på spørsmålet, vil du få lov til å editere datasettet. Denne situasjonen kan bare oppstå når du har valgt sikkerhetskopiering (RECOVERY ON) i editorprofilen (se vedlegget "Tekstfilers editorprofil", side 37)

### Jobbkjøringer

Eksekvering av jobber

Når et program er ferdigskrevet, er det klart for eksekvering. Hvis du har endret noe i JCL, bør du sjekke at denne er riktig. Det gjør du med kommandoen **¤JCK**. Når du ikke lenger får noen feilmeldinger her, kan jobben sendes til eksekvering. Dette gjør du med kommandoen **SUB**. Jobben er nå kjørt.

Når du kjører jobber, er det viktig at den kjøres i riktig klasse (CLASS). Klassen angir du i JOB-kortet i JCL-en din (den første linja i teksten din).

Pr. dato finnes følgende jobbklasser:

Τ	Jobber som krever bånd/kassett-montering
Ν	Jobber som krever bånd/kassett-montering og som skal startes manuelt
М	Jobber mot ADABAS som bruker mer enn et halvt CPU-minutt.
L	Jobber mot ADABAS som bruker mindre enn et halvt CPU-minutt.
Н	Jobber som skal kjøres på kveld/natt uten betjening.
F	Jobber uten bånd/kassett-montering som bruker mer enn 5 CPU-minutter.
D	Jobber uten bånd/kassett-montering som bruker mellom et halvt og 5
	CPU-minutter.
Α	Alle andre jobber.

Stormaskinbruk er ikke gratis. Alle kjøringer koster penger. Store kjøringer gir større kostnader. Kjøringer på dagtid er vesentlig dyrere enn kjøringer på kveldstid og natt. For å få et begrep om hva kjøringer koster, tar vi utgangspunkt i nåværende pris på 19600 kr pr. CPU-time på dag-tid. Det betyr at et CPUminutt koster ca. 330 kroner. På den ferdige kjørerapporten står den totale CPU-tid. Den oppgis i minutter og hundredels sekunder. Det gjør det lett for oss å regne ut omtrentlig hvor mye jobben kostet.

330 \* CPU-minutter = Jobbens omtrentlige kostnad

En jobb som bruker 3.63 CPU-minutter vil koste:

330 \* 3.63 = 1198 kr.

For jobber som kjøres om kvelden/natta er timeprisen 9100 kr. Det gir følgende regnestykke:

152 \* 3.63 = 552 kr.

Jobber kjørt på dagen er altså ca. 2,2 ganger dyrere enn de som kjøres på kveld/natt.

Dette betyr at du bør være forsiktig med å kjøre store jobber. Test programmer godt, før de kjøres på store datamengder.

Behandle ferdig kjørte jobber

Når du kjører en jobb, vil den legges i en kø. Behandling av jobber som er sendt til eksekvering gjør du fra pkt. 8 på hovedmenyen (SDSF, System Display and Search Facility). Her vil du finne fire valg;

I	Inn-køen. Jobber som skal kjøres.
DA	Jobber som er under eksekvering
Н	Hold-køen. Jobber som er ferdige
0	Ut-køen. Jobber som skal til skriver

I inn-køen er det en kolonne med overskriften POS. Denne angir hvilken posisjon jobben har i køen. De jobbene som ikke har noe tall i denne kolonnen, er under eksekvering.

Jobber som er under eksekvering kan du liste opp og se på under valget **DA**. Her kan du blant annet se hvilke jobber som eksekveres, hvor mye CPU-tid de har brukt, hvor mye CPU de får og hvor langt de er kommet.

Når jobben er ferdig, havner den vanligvis i Hold-køen. Her holdes jobben til du skriver den ut, sletter den eller den slettes fordi den har ligget for lenge i køen (3 dager). Her kan du gjøre 2 ting med den ferdige jobben:

S	Se på jobben (SELECT)
C	Slette jobben (CANCEL)

Det første du gjør når en jobb er kjørt, er å se hvordan det gikk. Jobben legger seg pent sist i lista over jobber, slik som under her:

s C	DS	F HELD O MAND INP	UTPUT UT ==	F DISPI ==>	LAY ALL	CLASSES	5	LI	NES 260	LINE	1-4 (4) SCROLL	===>	CSR
N	Ρ	JOBNAME 0414KRLJ 0414KRLT	JOB	JNUM 4523 5879	OWNER O414KRL	PRTY 10	C X X	ODISP HOLD HOLD	DEST SSBRMT6		TOT-	REC 60 77	TOT-P
s	ļ	0414KRLT 0414KRL2	JOB JOB	5889 936	O414KRL O414KRL	10 10 9	X X	HOLD	LOCAL			68 55	
													0-001

Du flytter markøren til første kolonne på den linja jobben du skal se på er, velger denne med S og trykker [ENTER]. Nå får du fram den første siden i kjørerapporten, som kan se slik ut:

SDSF OUTPUT DISPLAY 0414KRLW JOB 958 COLUMNS 02- 81 DSID 2 LINE 0 COMMAND INPUT ===> SCROLL ===> CSR JES2 JOB LOG -- SYSTEM SSB1 -- NODE 15.18.30 JOB00958 TSS701I 0414KRL LAST-USED 21 APR 92 15:15 SYSTEM=SSB1 FACILI 15.18.30 JOB00958 TSS702I COUNT=10331 MODE=FAIL LOCKTIME=NONE NAME=KRISTIAN L ÅHASP373 O414KRLW STARTED - INIT A - CLASS A - SYS SSB1 15.18.30 JOB00958 IEF403I 0414KRLW - STARTED - TIME=15.18.30 15.18.30 JOB00958 --TIMINGS (M 15.18.34 JOB00958 CONN 15.18.34 JOB00958 -JOBNAME STEPNAME PROCSTEP RC EXCP TCB SRB 15.18.34 JOB00958 -0414KRLW 01 TAB1B 00 116 662 .00 .00 15.18.34 JOB00958 IEF404I 0414KRLW - ENDED - TIME=15.18.34 15.18.34 JOB00958 15.18.34 JOB00958 -0414KRLW ENDED. NAME-KRL TOTAL TCB CPU TIM AHASP395 O414KRLW ENDED -- JES2 JOB STATISTICS 21 APR 92 JOB EXECUTION DATE 21 CARDS READ 120 SYSOUT PRINT RECORDS 0 SYSOUT PUNCH RECORDS 9 SYSOUT SPOOL KBYTES 0.07 MINUTES EXECUTION TIME 1 //0414KRLW JOB (8019), 'KRL', MSGLEVEL=(2,0), 0-001

Funksjonstastene vil være de samme her som i editoren, det meste ser ganske likt ut. Den store forskjellen er at du ikke får lov til å endre teksten her.

#### Kjørerapportens oppbygning

Kjørerapporten består av en mengde informasjon. For en uvant bruker vil nok det meste se ganske kryptisk ut. For å lett finne fram i jobben, er det en fordel å vite hva kjørerapporten vanligvis består av og i hvilken rekkefølge informasjonene kommer:

JES2-meldinger
JCL
IEF-meldinger (Allokeringer etc.)
Utlisting av første program
Utskrift fra første program
Utlisting av andre program
Utskrift fra andre program

JES2-meldinger er meldinger fra systemet som håndterer jobbene som kjøres. Meldingene sier når jobben startet, når den sluttet, hvor mye CPU-tid den brukte, om den gikk riktig eller galt osv. Her er det viktig å legge merke til returkoden. Den vil som oftest stå litt til høyre for midten av skjermbildet, under bokstavene RC. Hvis jobben er godt riktig, vil det stå 00 her. Står det ikke 00, har det skjedd et eller annet galt.

JES2-meldinger
JCL
IEF-meldinger (Allokeringer etc.)
Utlisting av første program
Utskrift fra første program
Utlisting av andre program
Utskrift fra andre program

JCL-delen inneholder den JCL du har laget pluss eventuelle JCL-prosedyrer som er blitt kalt opp. Disse er det sjelden nødvendig å se på.

JES2-meldinger
ĴĊĹ
IEF-meldinger (Allokeringer etc.)
Utlisting av første program
Utskrift fra første program
Utlisting av andre program
Utskrift fra andre program

IEF-meldingene gir blant annet beskjed om hvilke filer som er laget, brukt og eventuelt slettet, både permanente og midlertidige. Når jobben din går bra kan du lett hoppe over disse. Går jobben galt (ABEND) kan det av og til være nødvendig å se på disse meldingene.

JES2-meldinger
JCL
IEF-meldinger (Allokeringer etc.)
Utlisting av første program
Utskrift fra første program
Utlisting av andre program
Utskrift fra andre program

Programmet du har laget vil vanligvis bli listet ut på kjørerapporten. I tillegg til selve programteksten, vil det stå en del andre lite interessante meldinger. Å se på programteksten vil normalt bare være interessant når noe har gått galt, f.eks at du ikke har fulgt programmets syntaks. Syntaksfeil vil vanligvis gi returkode 16 i JES2-meldingene. Avbrutte program (ABEND) vil ha returkoder som varierer fra program til program.

JES2-meldinger
JCL
IEF-meldinger (Allokeringer etc.)
Utlisting av første program
Utskrift fra første program
Utlisting av andre program
Utskrift fra andre program

Det er utskriften fra programmet som normalt vil være det mest interessante i kjørerapporten når jobben har gått bra. Her vil tabeller, feillister og alt du valgt å skrive ut fra programmet til kjørerapporten komme. Her må du som oftest sjekke en del, f.eks. må du sjekke riktigheten av tallene om du har laget en tabell.

#### Kommandoene NEXT og PREV

Som du ser av figuren over, ligger den interessante informasjonen ganske langt nede i kjørerapporten. Skal du bla deg nedover side for side, blir det fort mye blaing. Hvis du hopper til bunnen først, for så og bla oppover, vil det også bli mye blaing når utskriften er lang. Det beste er å bruke kommandoen NEXT. Denne brukes for å hoppe til neste del i kjørerapporten din. Denne kommandoen kan kombineres med tall slik at du kan hoppe et vist antall deler nedover i kjørerapporten. Hvis kjørerapporten din er som i eksemplet over, vil du kunne hoppe fra toppen av kjørerapporten til utskriften fra første program ved å skrive kommandoen NEXT 4, eller enda kortere N 4. Du hopper altså 4 deler videre fra den delen du var i. Hvis du nå vil videre til utskriften fra det andre programmet, blir kommandoen N 2, to deler nedover fra der du var.

Står du nå på den nederste delen, kan du hoppe oppover i kjørerapporten ved å bruke kommandoen PREV eller P. Denne fungerer som NEXT, bortsett fra at du hopper oppover istedenfor nedover. Når du står i utskriften fra det andre programmet, og vil se på utlistingen fra det første, blir kommandoen P 3. Fordi disse kommandoene hopper et antall deler av kjørerapporten, er det viktig å vite hvilke deler rapporten består av og i hvilken rekkefølge de kommer.

#### Utskrift av jobber

Når du har sett nok på jobben og vil skrive den ut, går du ut av jobben og velger utskrift (WRITE) i kolonnen som heter ODISP. Der står det HOLD, men dette overskriver du med WRITE. I kolonnen DEST står det hvor kjørerapporten skal sendes. Er du ikke fornøyd med adressen, endrer du den ved å overskrive den nåværende adressen. Når du trykker [ENTER] vil det se ut som endringene dine ikke er utført, men de er det.



Rapporten er nå sendt til ut-køen. Den kan se ut som på bilde under. De jobbene som skrives ut i øyeblikket, markeres med at linja er hvit. De jobbene som venter har blå farge.

SDSF OUTPUT ALL CLASSES ALL COMMAND INPUT ===> NP JOBNAME TYPE JNUM PRTY C F O414KRL3 JOB 0903 9 A S O414KRL4 JOB 3011 6 A S	FORMS         LINES         120           ORMS         TOT-REC           TD         120           TD         2800	LINE 1-1 (1) SCROLL ===> CSR PRT-REC DEVICE RMT NODE T <b>34 R21.PR1 21 331</b> 6 331
		-
-		0-001

De viktigste kolonnene i bildet:

Jobbens klasse. Jobben din må ha A, E eller P her for å bli skrevet ut.
Har den ikke det og du vil skrive den ut, overskriver du bare det som står
der fra før.
Antall linjer jobben har.
Antall linjer som er skrevet ut.
Skriveren utskriften havner på. Markeres først når utskriften er påbegynt.
Skriver utskriften skal havne på.
Skriver utskriften skal havne på. Denne kan endres slik at du kan styre
utskriften dit du vil. Dette må gjøres før utskriften har startet. Denne står
ikke i skjermbildet, men vil dukke opp når du blar til høyre ([F11]).

### Dele skjermen i to deler

Når du skal lage egne programmer og kjøre en del jobber, vil du merke at det blir ganske kjedelig å forlate editoren for å gå til SDSF (pkt. 8) for å se på jobben din, for så å gå tilbake til editoren for å rette opp småting og kjøre på nytt, gå til SDSF for å se på jobben osv. Det vil med andre ord være en fordel å dele skjermen i to; en del for editoren og en del for SDSF. Da kan du ha begge deler tilgjengelig på en gang, og kan dermed raskt forflytte deg fra editor til SDSF og så tilbake igjen. Dette vil du spare masse tid og ressurser på å utnytte.

For å dele skjermen i to deler, bruker du [F2]. Denne deler skjermen i to der markøren befant seg da tasten ble trykket. Skjermen deles med en lysende, prikket linje. På oversiden av den prikkede linja vil det skjermbildet du var inne i da du delte skjermen, befinne seg. Under den prikkete linja, får du nå fram hovedmenyen. Hvis du f.eks. var i editoren da du delte skjermen, kan nå f.eks. velge pkt 8. (SDSF). Du vil da ha SDSF i den nederste delen og editoren i den øverste. For å komme fra det ene skjermbildet til det andre, bruker du [F9]. Du vil da se at du kommer tilbake til det andre skjermbildet slik det var da du var der sist.

Bruk [F2] for å dele skjermen og [F9] for å hoppe fra det ene skjermbildet til det andre.

SDSF HELD OUTPUT DISPLAY ALL CLASSES LINES 424 LINE 1-5 (5)
SDSF HELD OUTPUT DISPLAY ALL CLASSES LINES 424 LINE 1-5 (5) EDIT O414KRL.KURS.COMPAREX(TAB) - 01.02 COLUMNS 001 072 COMMAND ===> SCROLL ===> CSR ************************************
SUBLE S1         SUBLE S1           000012         SØJLE S2:S3, (KJØNN = 1:2)           000013         FORSP ALDER, PRINT=1           000014         TABELL           FILE         PRINT, MAXLIN=46, OVERFLOW           000015         HDR           (1-4), (1-72)
000016 Tabell 1. Utskrivinger etter kjønn og alder. 1989
000018 Alder Begge kjønn Menn Kvinner
0-001

Dette bildet er delt i to "vinduer". De skilles med den stiplede linja. Av øverste vinduet synes bare en linje, den forteller hva vinduet inneholder. Når du skifter vindu ([F9]), vil det nederste vinduet legges i bakgrunnen (unntatt en linje).

### Utskrift av program og annen tekst

Når du skal ha skrevet ut den teksten du har laget, må du først gå til en egen meny for utskrift av datasett. Når du har kommet dit, må du fortelle en del ting til maskinen så den skjønner hva den skal gjøre. Menyen finner du ved å velge pkt. 3 fra hovedmenyen (UTILITIES). Dette gir deg en ny meny. Her velger du pkt. 6 (HARDCOPY). Du får nå opp et uutfylt skjermbilde. Dette bildet fyller du med navn på datasettet som skal skrives ut (navnet, f.eks 'O414KRL.KURS.COMPAREX(TAB)', skal stå i 'fnutter'). Hvert ledd i navnet på datasettet skilles med punktum mens membernavnet skal stå i parentes. Videre må du si at utskriften skal sendes som en jobb (BATCH) og at den skal styres direkte til skriver (SYSOUT CLASS A). Dessuten må du ha med litt JCL, samt fortelle hvilken skriver du skal ha lista ut på. Alt i alt kan bildet se slik ut når det er ferdig utfylt:

```
HARDCOPY UTILITY
OPTION ===> PK
   PK - Print and keep data set
   PD - Print and delete data set
DATA SET NAME ===> 'O414KRL.KURS.COMPAREX (TAB) '
  VOLUME SERIAL
                     ===>
                                          (If not cataloged)
  DATA SET PASSWORD ===>
                                          (If password protected PDS)
PRINT MODE
                      ===> BATCH
                                          (BATCH or LOCAL)
SYSOUT CLASS
                      ===> A
LOCAL PRINTER ID
                      ===>
JOB STATEMENT INFORMATION: (If not to local printer, verify before proceeding)
  ===> //O414KRLK JOB (8019), 'UTSKRIFT', MSGCLASS=X,
===> // CLASS=A, MSGLEVEL=(2,0)
  ===> /*JOBPARM LINECT=46, LINES=10
  ===> /*ROUTE PRINT RMT6
                                                                                 0-001
```

Etter at du har fylt ut alle opplysninger, trykker du [ENTER]. Maskinen vil da registrere at du skal skrive ut et datasett. Hvis du vil skrive ut flere datasett, skriver du et annet navn oppå det du skrev sist og trykker [ENTER] på nytt. Når du ikke skal skrive ut flere datasett, sender du utskriften av datasettene til skriveren ved å trykke [F3]. Utlistingen vil nå kjøres som en jobb og styres direkte ut til den skriveren du har valgt.

### Listing og behandling av datasett

#### Valg av listekriterium

Velger du pkt. 3 fra hovedmenyen først, for så å velge pkt. 4 (DSLIST) på neste meny får du opp et valgbildet (du kan eventuelt velge 3.4 fra hovedmenyen, da kommer du direkte til dette bildet):

```
----- DATA SET LIST UTILITY ------
OPTION ===>
  blank - Display data set list *P - Print data set listV - Display VTOC information onlyPV - Print VTOC information only
Enter one or both of the parameters below:
  DSNAME LEVEL ===> 0414KRL
  VOLUME
                   ===>
  INITIAL DISPLAY VIEW
                                 ===> VOLUME
                                                  (VOLUME, SPACE, ATTRIB, TOTAL)
  CONFIRM DELETE REQUEST ===> YES
                                                  (YES or NO)
* The following line commands will be available when the list is displayed:
B - Browse data set
                              C - Catalog data set
                                                              F - Free unused space
B - Browse data setC - Catalog data setE - Edit data setU - Uncatalog data setD - Delete data setP - Print data setR - Rename data setX - Print index listing
                                                             = - Repeat last command
I - Data set information M - Display member list
S - Information (short) Z - Compress data set
                                                              TSO cmd, CLIST or REXX exec
                                                                                          0-001
```

Her velger du hvilke datasett som skal listes. Alle datasett som begynner med det navnet du skriver etter DSNAME LEVEL, vil bli med i lista. I eksemplet over vil alle datasett som begynner med O414KRL bli med i lista. Du kan bruke en stjerne (unntatt for første ledd i navnet som må skrives fullt ut) som jokernotasjon når du skal velge listas omfang. Hvis du f.eks. velger O414KRL.KU\* som søkebegrep, vil lista du får omfatte alle datasett som har O414KRL som første ledd og som starter me KU i annet ledd.

#### Listing

Listebildet er delt inn i 6 deler:

Kommandofeltet Bla-feltet Valgfeltet Datasettliste-feltet Meldingsfeltet Lagringsmedium-feltet

Kommandofeltet (etter COMMAND ===>) brukes sjelden i dette bildet. Bla-feltet virker akkurat som i editoren.

#### Valgfeltet:

DSLIST - DATA SETS BEGINNING WITH 0414KRL COMMAND ===>		O414KRLSCRO	ROW 1 OF 37 LL ===> CSR
COMMAND	NAME	MESSAGE	VOLUME
E B D R	0414KRL.C.CLIST 0414KRL.DOI.NATURAL 0414KRL.DOI.SAS 0414KRL.DOI.TAB 0414KRL.ISPF.ISPPROF 0414KRL.KURS.COMPAREX 0414KRL.NIS.RETT1989 0414KRL.NIS.RETT1989 0414KRL.NIS.RETT1990 0414KRL.OPPDRAG.DODE 0414KRL.PFI.SAS 0414KRL.SPFLOG1.LIST 0414KRL.SPFLOG1.LIST 0414KRL.SO137.PROGRAM 0414KRL.S2412.DOI 0414KRL.S2412.DOI 0414KRL.S2412.DOI 0414KRL.S42308.PROGRAM 0414KRL.TAB.DIV		MIGRAT MIGRAT TSO012 MIGRAT TSO011 TSO011 TSO012 TSO012 TSO011 TSO011 TSO013 MIGRAT TSO012 TSO010 TSO011 TSO011 TSO011 TSO011

I valgfeltet bestemmer du hva du skal gjøre med datasettet. Du kan gjøre følgende:

В	Se på et datasett (Browse).
E	Editere et datasett (Edit).
М	List membere i et datasett (Member list).
D	Slette datasett (Delete).
R	Endre navn på datasett (Rename)
Z	Komprimere datasett (Compress).
S	Kort informasjon om datasett (Short info).
Р	Utskrift av datasett (Print). Utskriften startes ikke før du har logget deg ut.
X	Utskrift av memberliste i et datasett (Print index). Utskriften startes ikke
	før du har logget deg ut.
I	Informasion om datasettet (Data set info).
F	Fjerne ubrukt plass (Free).

Når du velger B eller E, vil du få opp en liste over alle membere, akkurat slik som du gjør i editoren. Velger du M, får du også opp en tilsvarende liste, men her har du noen andre valgmuligheter i valg-feltet:

B	Se på member
E	Editer member
D	Slett member
R	Endre navn på et member
Р	Utskrift av et member. Utskriften startes ikke før du har logget deg ut.

Ved å velge editering her, vil du kalle akkurat den samme editoren som før. Som du ser kan du gjøre de samme tingene fra forskjellige steder. Du finner snart ut hva som er best for deg.

.

Datasettliste-feltet:

DSLIST - DATA SETS BEGINNING WITH O414KRL - COMMAND ===>		ROW 1 C SCROLL ===>	OF 37 CSR
COMMAND NAM	E	MESSAGE VC	DLUME
0414K 0414K 0414K 0414K 0414K 0414K 0414K 0414K 0414K 0414K 0414K 0414K 0414K 0414K 0414K 0414K 0414K 0414K 0414K 0414K	RL.C.CLIST RL.DOI.NATURAL RL.DOI.SAS RL.DOI.TAB RL.ISPF.ISPPROF RL.KURS.COMPAREX RL.LOG.MISC RL.NIS.RETT1989 RL.NIS.RETT1990 RL.OPPDRAG.DODE RL.PIF.EZT RL.PIF.EZT RL.SPFLOGI.LIST RL.SPFTEMP2.CNTL RL.SO137.PROGRAM RL.S0211.NEDBR RLS2412.DOI RLS42308.PROGRAM RL.TAB.DIV	M M M T T T T T T T T T T T T T T T T T	IGRAT IGRAT SO012 IGRAT SO011 SO011 SO012 SO012 SO012 SO013 IGRAT SO013 IGRAT SO012 SO010 SO011 SO011 SO011

.

Datasettliste-feltet inneholder datasettnavnene. Du får ikke lov til å skrive i dette feltet.

#### Meldingsfeltet:

DSLIST - DATA SETS BEGINNING WITH 0414KRL ROW 1 OF 37 COMMAND ===> SCROLL ===> CSR		ROW 1 OF 37 DLL ===> CSR
COMMAND NAME	MESSAGE	VOLUME
O414KRL.C.CLIST O414KRL.DOI.NATURAL O414KRL.DOI.SAS O414KRL.DOI.TAB O414KRL.ISPF.ISPPROF O414KRL.KURS.COMPAREX O414KRL.NIS.RETT1989 O414KRL.NIS.RETT1989 O414KRL.NIS.RETT1990 O414KRL.OPDRAG.DODE O414KRL.PIF.EZT O414KRL.PIF.EZT O414KRL.SPFLOGI.LIST O414KRL.SPFLOGI.LIST O414KRL.SPFTEMP2.CNTL O414KRL.S0137.PROGRAM O414KRL.S2412.DOI O414KRL.S2412.DOI O414KRL.S42308.PROGRAM O414KRL.S42308.PROGRAM	DELETED RENAMED EDITED	?????? MIGRAT TSO012 MIGRAT TSO011 TSO011 TSO012 TSO012 TSO012 TSO011 TSO013 MIGRAT TSO012 TSO010 TSO011 TSO011 TSO011

I meldingsfeltet får du meldinger om hva du har gjort med datasettet.

32

#### Lagringsmedium-feltet:

DSLIST - DATA SETS BEGINNING WITH 0414KRL ROW 1 OF COMMAND ===> SCROLL ===> CS		ROW 1 OF 37 L ===> CSR	
COMMAND NAME		MESSAGE	VOLUME
O414KRL.C.CLIST O414KRL.DOI.NATURAL O414KRL.DOI.SAS O414KRL.DOI.TAB O414KRL.ISPF.ISPPROF O414KRL.KURS.COMPAREX O414KRL.NIS.RETT1989 O414KRL.NIS.RETT1989 O414KRL.NIS.RETT1989 O414KRL.OPPDRAG.DODE O414KRL.OPPDRAG.DODE O414KRL.SPFLOG1.LIST O414KRL.SPFLOG1.LIST O414KRL.SPFTEMP2.CNTL O414KRL.SO137.PROGRAM O414KRL.SO211.NEDBR O414KRL.S2412.DOI O414KRL.S42308.PROGRAM O414KRL.TAB.DIV	DELETED		2????? MIGRAT TSO012 MIGRAT TSO011 TSO011 TSO012 TSO012 TSO011 TSO013 MIGRAT TSO012 TSO010 TSO012 TSO010 TSO012 MIGRAT 123456 123467

Lagringsmedium-feltet forteller hvor datasettene er lagret.

TSOnnn	Datasettet ligger på en TSO-disk (n er et tall)
SSBnnn	Datasettet ligger på en SSB-disk
nnnnn	Datasettet ligger på kassett eller tape
MIGRAT	Datasettet ligger på en disk, men er lagt ut på annet lagringsmedium fordi
	det ikke har vært i bruk på en stund.
??????	Datasett som er slettet markeres slik.

.

,

### VEDLEGG

Vedlegg I: Vedlegg II: Vedlegg III: Vedlegg IV: Vedlegg V: Vedlegg VI: Vedlegg VI: Forskjellige typer datasett. Lagringsmedia Tekstfilers editorprofil Forhåndsinnstillinger Enklere vandring mellom menyer Kommunikasjon PC <==> stormaskin Styretegn til skriver .

Forskjellige typer datasett.

Vi skiller først og fremst mellom sekvensielle og partisjonerte datasett. Brukerdatasett vil vanligvis være partisjonerte, mens registre og datafiler oftest vil være sekvensielle.

Et sekvensielt datasett er en fil der dataene ligger i rekkefølge (sekvens). Fila består av et antall records, som vanligvis har samme lengde. Når du skal lese en sekvensiell fil, vil lesingen starte på første record og deretter fortsette record for record.

Et partisjonert datasett er en samling av sekvensielle filer. Hver sekvensiell fil kalles da et member. Det partisjonerte datasettet har et navn og hvert member vil ha dette navnet samt et membernavn.

SAS har en helt spesiell måte å lagre data på. Dataene lagres i et eget SAS-format. Dette krever at SASdatasett lages på en bestemt måte. Dette kan bare gjøres ved å kjøre en egen jobb som lager SAS-datasett. JCL til denne jobben finnes på datasettet SAS.DIV med membernavn SASFIL.

#### Lagringsmedia

Data på stormaskinen lagres på disk, kassett eller tape. Data som lagres på disk, kan brukes uten operatørinngrep. Disse har man tilgang til hele døgnet. Kassetter og taper må monteres av operatører, og vil bare kunne benyttes når operatør er tilstede. For kassetter kan man avtale kveldsbruk på forhånd med operatør.

Diskene deles i 3 hoveddeler:

TSO SSB WORK	For brukerdatasett For test- og produksjonsdatasett For arbeidslagring, brukes under kjøring av jobber til mellomlagring av data etc. Innholdet på disse diskene slettes en gang i uken.
Det er 5 TSO-disker:	TSO010-TSO014
Det er 33 SSB-disker:	SSB900-SSB903 SSB907-SSB915 SSB640-SSB649 SSB64A-SSB64F SSB782-SSB785
Det er 8 WORK-disker:	WORK11-WORK18

Alle disse diskene er av en type som kalles 3380. Noen av dem benytter begge sider av disken (double density). Disse kan lagre dobbelt så mye som de vanlige diskene. Hver av disse diskene kan lagre 1 260 487 800 tegn (1,26 mrd). Det tilsvarer nesten hele personregistert (4,2 mill. records) som har recordlengde på 306. Diskene er delt opp i sylindre og spor. Hvert spor tar opptil 47476 tegn. Det er 15 spor på hver sylinder og det er 1770 sylindre.

For å få lagret mest mulig data på en disk, bør blokkstørrelsen være optimal. Siden optimal blokkstørrelse varier fra fil til fil, blir det veldig vanskelig å regne den ut. Det har ført til at mange bruker uheldige blokkstørrelser, noe som igjen fører til dårlig utnyttelse av plassen på diskene.

For å bøte noe på dette problemet er det laget et PC-program som regner en relativt god blokkstørrelse for test- og produksjonsdatasett. Dette programmet heter IBMPLASS og finnes under P:\UTIL på nettverket. Dette programmet finner også ut hvor stor plass datasettet ditt vil ta.

### Tekstfilers editorprofil

Hvert brukerdatasett har sin egen editorprofil. I editorprofilen settes blant annet disse parametrene:

CAPS	ON gjør at alle bokstaver blir store når [ENTER] trykkes. OFF gjør at små bokstaver forblir små (standardverdi: ON)
NULLS	ON gjør at uutfylte posisjoner ikke betraktes som tegn. Dette medfører at alle blanke posisjoner må skrives med blanktasten (space-tasten). Bruk av piltaster istedenfor blanke medfører at bokstaver vil forskyves mot venstre det antall posisjoner som er "skrevet" med pil-taster og ikke med blanktasten (skjer først når du trykker [ENTER]). Dette kan medføre en del kjedelige episoder. Derimot virker innsettingsmodus ([Insert]) helt fint. OFF sørger for at alle uutfylte tegn regnes som blanke. Det betyr at du kan bruke piltaster istedenfor for blanktasten. Ulempen er at innsettingsmodus ikke alltid virker. Fordi alle uutfylte posisjoner regnes som blanke vil det ikke være plass til å sette inn nye tegn på linja uten å slette noen andre tegn. Det betyr at du må slette alle blanke på slutten av linja før du kan få innsettingmodus til å virke. Problemet med de blanke kontra de uutfylte posisjonene er at det du ikke kan se forskjell på dem, på skjermen opptrer de som blanke tegn uansett om de blanke eller ei. Dette er den største ulempen med editoren. (Standardverdi: OFF).
NUMBER	ON gjør at tallene i linjenummerfeltet blir nummerert etter gamle COBOLske prinsipper. I tillegg til at linjenummerfeltet vil få en upraktisk nummerering, okkuperes de siste 8 posisjonene på hver record av de samme numrene. OFF sørger for at nummerering av linjer blir mye bedre. Linje en i teksten får linjenummer 1, linje 2 linjenummer 2 osv. Mye bedre enn NUMBER ON. NUMBER OFF sørger for bedre nummerering av linjene, men det fjerner ikke de numrene som står i de siste 8 posisjonene. Det kan du ordne med kommandoen UNNUM (denne virker
RECOVERY	ON sørger for at det lages sikkerhetskopier av teksten din. Denne sørger for at du ikke mister tekst hvis maskinen går ned eller du blir logget ut uforutsett. Problemet med denne er at den bruker en del ressurser, noe som fører til lengre svartider. Bør derfor bare brukes i spesielt viktige tilfeller. Vanligvis bør du passe på å lagre teksten din ofte (SAVE). Tekst som er lagret mister du ikke hvis maskinen går ned. OFF gjør at det ikke
AUTOSAVE	ON sørger for at teksten din lagres når du forlater editoren ([F3] eller [F4]). Dette er absolutt en fordel. OFF gjør at tekst ikke lagres når du forlater editoren. Det betyr at du må bruke SAVE-kommadoen før du går ut hvis du vil lagre teksten din. (Standardverdi: ON)

#### Forhåndsinnstillinger

#### Norsk terminaltype

Fordelen ved å velge norsk terminaltype, er at de særnorske bokstavene Æ, Ø og Å vil bli tolket som bokstaver og ikke som spesialtegn. Dette er mye greiere for oss. Derfor bør du si at du vil ha norsk terminaltype. Det gjør du ved først å velge pkt. 0 (ISPF-parametre). Dette gir deg en ny meny. Her velger du pkt. 1 (TERMINAL). Du får nå opp et bilde som skal se slik ut når du har valgt norsk terminaltype:

```
_____
                             TERMINAL CHARACTERISTICS -----
COMMAND ===>
                                                     3275/3277 terminal)
3275/3277 with APL keyboard)
3276/3278/3279/3290 terminal)
TERMINAL TYPE
                   ===> N3278
                                    (3277 -
                                    (3277A -
                                    (3278 -
                                    (N3278 - NORSK 3276/3278/3279/3290 terminal)
                                    (3278A -
                                                     3276/3278/3279 APL keyboard)
                                    (3278T -
                                                     3276/3278/3279 TEXT keyboard)
                                    (3290A -
                                                     3290 with APL keyboard)
NUMBER OF PF KEYS ===> 24
                                    (12 or 24)
INPUT FIELD PAD
                                    (N - Nulls) (B - Blanks) (Special Character-
                    ===> N
                                        must not be the same as COMMAND DELIMITER)
COMMAND DELIMITER ===> ,
                                    (Special character for command stacking)
SCREEN FORMAT
                    ===> DATA
                                    (Select one of the following:)
 (3278 Model 5 only)
                                    (DATA - Format based on data width)
                                    (STD - Always format 24 lines by 80 chars)
(MAX - Always format 27 lines by 132 chars)
 (3290 Only)
                                    (PART - Format using hardware partitions.
                                                                                    0-001
```

Dessverre vil ikke alltid  $\mathcal{E}$ ,  $\emptyset$  og Å tolkes som bokstaver selv om du har valgt norsk terminaltype. Den virker på de viktigste stedene.

#### Avlogging.

Alle kommandoer du gjør mens du er pålogget, blir loggført. Denne informasjonen er sjelden av interesse og du kan derfor slette den. Det gjør du ved å fylle ut dette skjermbildet slik:

```
----- SPECIFY DISPOSITION OF LOG DATA SET
COMMAND ===>
LOG DATA SET DISPOSITION
                                         LIST DATA SET OPTIONS NOT AVAILABLE
              _____
Process option ===> D
SYSOUT class
                 ===> A
Local printer ID ===>
VALID PROCESS OPTIONS:
    PD - Print data set and delete

    D - Delete data set without printing
    K - Keep data set (allocate same data set in next session)

    KN - Keep data set and allocate new data set in next session
  Press ENTER key to complete ISPF termination.
  Enter END command to return to the primary option menu.
JOB STATEMENT INFORMATION:
                             (Required for system printer)
  ===> //0414KRLK JOB (8019), 'LØNØ', NOTIFY=0414KRL, MSGCLASS=X, CLASS=A
  ===> /*JOBPARM LINECT=0
  ===> /*ROUTE PRINT RMT6
  ===> //*
                                                                               0-001
```

Når dette skjermbildet er utfylt, vil du slippe å få det opp når du logger deg av maskinen med valget X fra hovedmenyen.

#### Enklere vandring mellom menyer

Som du sikkert har merket, er det ofte mange menyer du må gjennom for å komme dit du skal gjøre noe. Når du står i hovedmenyen og skal liste datasett, må du først velge pkt. 3. Dette gir deg et nytt bilde, hvor du velger pkt. 4. Istedenfor å gjøre dette i to operasjoner, kan du velge pkt. 3.4 fra hovedmenyen. Dermed velger du direkte pkt. 4 under menyen i pkt. 3 fra hovedmenyen. Dette gjelder for alle menyer der valgene er tall. For de menyene som er bokstaver, skal du bruke ; (semikolon). For å komme til holdkøen, velger du pkt 8;H fra hovedmenyen og kommer direkte dit.

Disse prinsippene gjelder i hele menysystemet på stormaskinen. Disse snarveiene kan du også bruke fra andre menyer, altså ikke bare fra hovedmenyen. Når du ikke er i hovedmenyen, men vil ta snarveien til en annen meny, bruker = før menyvalget ditt. Hvis du er inne i editoren og vil til hold-køen, skriver du =8;H i kommandofeltet.

#### Kommunikasjon PC <==> stormaskin

#### IBMSEND

Du kan overføre data mellom PC og stormaskin. Til dette bruker du et PC-program som heter IBMSEND. Dette er et menystyrt program som er enkelt å bruke. Programmet ligger under P:\UTIL\ på nettverket. Du bør kopiere det over til din egen PC før du tar det i bruk (Programmet benytter seg av en kortfil, som inneholder navnene på de filene du har sendt tidligere. Denne vil oppdateres når du avslutter IBMSEND. Dette får du ikke lov til på nettverket (P-disken)). Før du starter programmet må du være logget på stormaskinen. Videre må du ha valgt pkt. 6 fra hovedmenyen. Når dette er gjort, kan du starte IBMSEND. Programmet sender data begge veier, du bestemmer om de skal hentes fra PC og legges på stormaskinen eller omvendt.

#### **JOBBRAPP**

Du kan også overføre ferdige kjørerapporter til PC-en. Programmet JOBBRAPP sørger for en enkel og smertefri overføring. Dette programmet ligger også under P:\UTIL på nettverket. JOBBRAPP overfører alle jobber som du har i hold-køen din. Programmet sørger også for å oversette skriverstyretegn for stormaskinen til PC-ens linje- og sideskift hvis du vil det.

#### **PRN2FILE**

Den sikreste måten å overføre skjermbilder til en fil på PC-en, er ved å bruke [Alt][F1] og [Alt][F2] (se side 2). Ulempen med denne måten å kopiere skjermbildet på, er at blanke linjer nederst i bildet fjernes. Hvis du er interessert i de blanke linjene, kan du bruke programmet PRN2FILE. Dette programmet ligger på nettet under P:\FREEWARE. Med PRN2FILE styrer du skjermbildet dit du vil. Bruk tasten [Print Scm] for å skrive ut skjermbildet. PRN2FILE bør startes før du kaller opp stormaskinhermeren, hvis ikke kan PC-en din låse seg når du kobler hermeren fra.

Du kan jobbe på PC-en din selv om du er logget på stormaskinen. Du hopper mellom PC og stormaskin med [Alt][Esc]. Hva du kan gjøre på PC-en avgjøres av hvor mye minnet du har tilgjengelig. Stormaskinhermeren tar ca. 200K av internminnet ditt, så det er begrenset hva du kan gjøre.

#### Styretegn til skriver

Skriverne tilknyttet stormaskinen bruker spesielle tegn for å tolke om den skal utføre sideskift, linjeskift, dobbelt linjeskift osv. Disse tegnene vil stå i posisjon 1 på alle linjene i kjørerapporten. Tegnene er disse:

+	Ikke noe linjeskift (det skrives på den samme linja)
	Et linjeskift (det skrives på den neste linja)
0	Dobbelt linjeskift (en blank linje settes inn)
-	Trippelt linjeskift (to blanke linjer settes inn)
1	Sideskift

Styretegnene utføres før linja de står på skrives ut. Det betyr at når det står 0 som styretegn i første posisjon på en linje, vil det først skrives ut en blank linje. Deretter vil linja som inneholdt styretegnet bli skrevet ut.

Bruk av styretegn gjør at kjørerapporten ser veldig komprimert ut (alle blanke linjer mangler). Dette gjør det raskere å finne fram i rapporten, men det kan også føre til at man tror det mangler blanke linjer. Hvis du er tvil om dette, kan du bla til venstre ([F10]). Du vil da se hvilket styretegn som står på linja.

# Stikkordregister

Automotial - automotion			•	<b>A1</b>
	••	• • •	. <i>L</i> ,	21
AUTOSAVE	••	• • •	15,	31 25
	• •	• • •		20
Avslutt (END)	••	•••	. /,	15
Avslutte stormaskinhermer	•••	•••	· · · 2	7
Bla nedover (DOWN)	•••	• • • •		, <i>i</i> 15
Bla oppover (LIP)	••	• • • •	•••	15
Bla til høyre (RIGHT)	•••	• • • •	•••	15
Bla til venstre (I FFT)	••	• • •	• • •	15
Bla_feltet	 11	12		30
Bla-kommandoer	11	, IJ,	17,	1/
	•••	• • •	•••	14
Block SIZE	••	• • •	• • •	. 9 12
	••	• • •	•••	13
Brukardatasott	••	••••	· 7,	20 24
Diukeiualaseli	••		), Y, ^	50 5
	••	• • •	4	, J 15
$CANCEL (CAN) \dots \dots$	••	• • • •		13
	••	•••	15,	31
CHANGE (C)	••	15,	19,	20
	••	• • •	•••	15
	••	• • •	•••	22
	••	• • •	• • •	15
	••	• • •	• • •	. 2
	••	• • • •	••••	. 2
Datasettiiste-feltet	••	• • •	30,	32
Dele skjermen	••	• • •	•••	28
Delete	••	• • •	• • •	. 2
DIRECTORY BLOCKS	••	• • •	• • •	. 9
Disk	••	• • •	•••	36
EASYTRIEVE PLUS	••	• • •	1	, 3
EDIT	••	• • •	• • •	15
Editorprofil	••	• • • •		37
Eksekvering av jobber	••	• • •	• • .•	22
End	••	• • •	• • •	. 2
ENTER	••	• • •	• • •	. 2
EXPIRATION DATE	••	• • •	• • •	. 9
Fast recordlengde	••		• • •	. 9
Feilsituasjoner				21
FIND (F)		15,	19,	20
Forhåndsinnstillinger			• • •	. 7
FORTRAN				. 3
Funksjonstaster		. 2,	15,	24
GENERIC UNIT		•••	•••	. 9
Hjelp (HELP)				15
Hjem (CURSOR)				15
Hold-køen				23

Home
Hopp (SWAP) 15
Hovedmeny (RETURN) 15
Hovedmenyen
IBMPLASS 36
IBMSEND 41
IEFBR14
Informasjonsfeltet 17, 18
Inn-køen 23
Innsettingsmodus 2, 3, 37
Insert
ISPF
JCL 1, 2, 24, 29
JES2 2, 24
Jobbkjøringer 22
Jobbklasser
Jobbkostnader
IOBBRAPP 41
Kassett 36
Kiørekostnader 22
Kjørerannorten 24
Kigrerapportens opphygning 24
Kommandofeltet 11 14 17 30
Komprimering $21$ 31
KONIV 15
Lage datasett 8
Lagringsmedium-feltet 30.33
Linjekommandoer 12
Linjekommandoer 12
Linjenummerfeltet
Listening of membras
Meldingsfeltet
Member
Merkelapp 20
MOVE 15
MVS
NATURAL
NEXT (N) 25
NO SPACE IN DIRECTORY 21
Norsk terminaltype 38
NULLS 15, 37
NUMBER 37
Operativsystemet
Partisjonerte datasett 35

.

Passord			5
Pause			2
PREV (P)		• • •	25
PRIMARY QUANTITY			9
PRINTERTAB		• • •	3
PRN2FILE			41
Produksjonsdatasett			36
PROFILE (PROF)			15
RECORD FORMAT			9
RECORD LENGTH			9
RECOVERY (REC)			15, 37
Repeter endring (RCHANGE)			15
Repeter søk (RFIND)			15
REPLACE (REPL)			15
RESET			3.15
Returkoden			24, 25
SAS		1	3,35
SAS-datasett	•••	• •	35
SAVE	•••	•••	15 37
SDSF	•••	••	10, 57
SECONDARY OLIANTITY	• • •	•••	0
Sekvensielle datasett	•••	•••	35
	• • •	•••	55
SINULA	•••	• • •	5
	•••	•••	13
SFACE UNITS	•••	•••	
Spiiit (SPLII)	• • •	•••	15
	•••	•••	30
SSB-disk	•••	•••	30
Stormaskinnermeren	•••	•••	4
Styretegn til skriver	•••	•••	42
SUBMIT (SUB)	•••	••	15, 22
Sylindre	•••	•••	36
SYNCSORT	•••	•••	3
SYSTEM ABEND 0D37	• • •	•••	21
Søking i teksten	• • •	•••	19
TAB		• • •	. 1, 3
TAB68		•••	3
Таре	• • •	• • •	36
Tastaturet	• • •	• • •	2
Tekstfeltet		• • •	11
Testdatasett			36
TPX		• • •	. 2, 4
TPX-menyen			2, 6, 7
ΤSO		• • •	2
TSO-disk			9, 36
UNDO			15
UNNUM		• •	15, 37
Ut-køen			23
Utskrift av datasett			
Utskrift av jobber			26
Valgfeltet	17	18	30. 31
VOLUME SERIAL		,	

VTAM-bildet						•		•	•	•			•	•		•	.•		•	4
WAIT							•				•		•							3
WORK-disk .																			3	6
¤JCK		•		•	•	•		•		•	•	•		•	•		1:	5,	2	2

Comparex stormaskin

,